


Windows Live メール の設定方法

Windows Live メール を使った電子メール設定を紹介します。


『Windows Live メール』は、Microsoft のオンラインサービス『Windows Live』よりダウンロードできます。
※一部メーカーパソコンでは、インストール済みの製品もあります

『Windows Live メール』のダウンロード、インストール等の方法については、MicrosoftのWebページ
<Windows 7 アップグレード徹底ガイド (<http://www.microsoft.com/japan/windows/windows-7/guide/mail03.msp>)>
に詳しく記載がございますので、ご参照ください。
※URLをクリックするとMicrosoftのWebページへ移動します。紹介するホームページ及びソフトウェアはNTT西日本-東海の提供するものではありません。ご利用の際はお客様の責において実施ください。




メールアカウントを作成する

【ご準備いただくもの】
ADSLサービス開通情報通知書


1.  メニューから、<Windows Live> ⇒ <Windows Live メール> をクリックします。

※ 画面例: Windows 7 Home Premium




2. Windows Live メール画面右上の<メニュー> ボタンをクリックして、<メニューバーの表示> をクリックします。

Windows Live メール画面に、メニューバーが表示されます。




3. Windows Live メール画面の<ツール>メニューから<アカウント>をクリックします。


Windows Live メール



4. <追加>をクリックします。




5. 『電子メールアカウント』を選択して <次へ>をクリックします。



6. 電子メールアカウント情報を入力した後、<次へ>をクリックします。
- ① 『メールアドレス』を入力します。
 - ② 『パスワード』を入力します。
 - ③ 『表示名』を入力します。
※ 任意の名前で結構です。
※ 『表示名』は、メール送信時に「送信者」として表示される名前です。
 - ④ <電子メールアカウントのサーバー設定を手動で構成する>にチェックを入れます。

【注意】
『メールアドレス』、『パスワード』は、<ADSLサービス開通情報通知書>に記載されています。

Windows Live メール




7. 電子メールサーバーの情報を入力した後、**<次へ>**をクリックします。


- ① **<POP3>**を選択します。
- ② 受信サーバー欄に『dcs.neo-gn.com』と入力します。
- ③ ログインID欄にお客様のメールアドレス ※@以降を含む全ての文字 を入力します。
- ④ 送信サーバー欄に『dcs.neo-gn.com』と入力します。
- ⑤ ポート欄に『587』と入力します。
- ⑥ **<送信サーバーは認証が必要>**にチェックを入れます。

【注意】

『メールアドレス』は**<ADSLサービス開通情報通知書>**に記載されています。



8. **<完了>**をクリックします。



9. 設定が完了しました。

作成したアカウントが表示されていることを確認して、**<閉じる>**をクリックします。